


Installation et activation licence USB V5

1/ Installation de Phase Manager


Lancer le setup et choisir la langue d'installation :



Valider l'écran de bienvenue en cliquant sur **Suivant** :




Valider l'accord de licence et cliquer sur **Suivant** :



Choisir le dossier d'installation **sur la clé USB** (par exemple : E:\PhaseManager5) puis cliquer sur **Suivant** :



Choisir le type d'installation : '**Portable installation**' :

Composants à installer 


Quels composants de l'application souhaitez-vous installer ?

Sélectionnez les composants que vous désirez installer ; décochez les composants que vous ne désirez pas installer. Cliquez ensuite sur Suivant pour continuer l'installation.


Portable installation

Valider l'écran de création

des raccourcis puis cliquer sur **Suivant** :

Sélection du dossier du menu Démarrer 

Où l'assistant d'installation doit-il placer les raccourcis du programme ?


 L'assistant va créer les raccourcis du programme dans le dossier du menu Démarrer indiqué ci-dessous.

Cliquez sur Suivant pour continuer. Cliquez sur Parcourir si vous souhaitez sélectionner un autre dossier du menu Démarrer.

Projet Lineaire

< Précédent **Suivant >** Annuler

Valider la création des icônes

Tâches supplémentaires 

Quelles sont les tâches supplémentaires qui doivent être effectuées ?

Sélectionnez les tâches supplémentaires que l'assistant d'installation doit effectuer pendant l'installation de Phase Manager 3.0, puis cliquez sur Suivant.

Icônes supplémentaires :

Créer une icône sur le Bureau

Créer une icône dans la barre de Lancement rapide

< Précédent **Suivant >** Annuler


puis cliquer sur **Suivant** :

Cliquer enfin sur **Installer** puis une fois l'installation achevée, sur **Terminer**

2/ Configuration de la licence USB

Une fois Phase Manager V4 installé, double-cliquez son icône pour le lancer.

Au premier lancement, le configurateur de licence s'affiche :



Pour activer votre licence, il vous faudra renseigner successivement les champs suivants :

"Module"

Renseigner le type de licence : **USB**

"Product ID"

Renseignez l'ID Produit qui vous a été fourni par Projet Linéaire et qui est de la forme : LPMU-**00NNN0500abcDEF** (NNN est le numéro de votre licence, et **5** la version)

note : renseigner uniquement ce qui est à droite du type de licence après le tiret :

"Activation key"

Renseignez-ici le Numéro de série transmis par Projet Linéaire et qui est de la forme : XkcQs-BCDE-AZHcN-12345-oemCP-zycba

Module	USB	
Product ID	LPMU	00NNN0400abcDEF
Activation...	XkcQs-ABCDE-AZHcN-12345-oemCP-zycba	

"Licence"

Choisir "Create new licence" :

Create new licence <input checked="" type="radio"/>	Choose a licence <input type="radio"/>
---	--

Puis en cliquant sur le bouton *Browse* choisissez un répertoire sur **sur votre clé USB** (par ex. : E:\Licence-PM) :


Module	USB	
Product ID	LPMU	00NNN0400abcDEF
Activation...	XkcQs-ABCDE-AZHcN-12345-oemCP-zycba	
Create new licence <input checked="" type="radio"/>	Choose a licence <input type="radio"/>	
Browse	E:\LicencePM	

Lancement et activation de la licence

Cliquez maintenant sur le bouton **Launch** pour activer votre licence.

Attention : une connexion à Internet est impérative pour activer la licence !

Pour activer la licence, choisissez l'option ci-dessous et cliquez sur suivant :



- Renseignez les informations demandées puis cliquez sur suivant :
- **Le numéro de série est l'Activation Key renseignée à l'étape 2 dans le configurateur de licence**

Activation du PhaseManager

Veuillez entrer les données d'activation

Veuillez entrer toutes les informations requises pour le procédé d'activation.

Entrez le numéro de série

JBc F8

[Où pouvez-vous trouver votre numéro de série?](#)

Saisir Nom / Entreprise / Organisation

SSA/PL

Entrez votre adresse e-mail


ssauteur@projetlineaire.com

requis


Français

Retour Suivant Fin

- Vérifiez impérativement que vous êtes connecté à INTERNET puis cliquez sur suivant.



- Si le message ci-après apparaît, cela signifie que Phase Manager s'est activé correctement. Cliquez sur Suivant pour accéder à l'application :



- En cas de difficultés, veuillez contacter notre support à support@projetlineaire.com